



<メールソフト新規設定方法(Windows メール)>

※ その他のメールソフトにつきましては、各メールソフトのヘルプ等をご参照ください。


① メニューバーの[ツール]から[アカウント]を選択します。



- ② 「インターネット アカウント」の画面が表示されますので、
[追加]ボタンをクリックします。



- ③ 「アカウントの種類を選択」の画面が表示されます。
『電子メールアカウント』を選択して、[次へ]をクリックします。



- ④「名前」の画面が表示されますので、『表示名』を入力します。
『表示名』とは、メールを送信した際に、相手先に表示される名前です。
日本語でも英数字でも登録可能です。

名前

電子メールを送信するときに、名前が [差出人] のフィールドに表示されます。表示する名前を入力してください。

4 表示名(D): お客様のお名前

例: Taro Chofu

[電子メール アカウントの情報について](#)

次へ(N) キャンセル

入力が終わりましたら、[次へ]をクリックします。

- ⑤ 「インターネット電子メールアドレス」の画面が表示されます。
『電子メールアドレス』欄に、お客様がご利用されるメールアドレスを入力します。

インターネット電子メール アドレス

電子メールのアドレスは、他のユーザーがあなたに電子メールを送信するために使います。

⑤ 電子メール アドレス(E): お客様メールアドレス

例: t-chofu@microsoft.com

[電子メール アカウントの information について](#)

次へ(N) キャンセル

入力が終わりましたら、[次へ]をクリックします。

- ⑥「電子メールサーバーのセットアップ」の画面が表示されますので、
以下のように設定します。

受信メールサーバーの種類：POP3

受信メールサーバー：お客様メールアドレス（設定通知書に記載されています）

送信メールサーバー：お客様メールアドレス（設定通知書に記載されています）

送信サーバーは認証が必要：チェックを入れる

電子メールサーバーのセットアップ

⑥ 受信メールサーバーの種類(S)

POP3

受信メール (POP3 または IMAP) サーバー(I):

お客様メールアドレス

送信メール (SMTP) サーバー名(O):

お客様メールアドレス

送信サーバーは認証が必要(V)

[電子メールサーバーの情報について](#)

次へ(N) キャンセル


入力が終わりましたら、[次へ]をクリックします。

- ⑦「インターネットメールログオン」の画面が表示されますので、
以下のように設定します。

ユーザー名：メールアドレスの@マークから左側

パスワード：メールアドレスのパスワード

パスワードを保存する：チェックを入れる



インターネットメール ログオン

インターネットサービスプロバイダから提供されたユーザー名およびパスワードを入力してください。

⑦ ユーザー名(A): メールアドレスの@マークから左側


パスワード(P): メールアドレスのパスワード

パスワードを保存する(W)

次へ(N) キャンセル

入力が終わりましたら、「次へ」をクリックします。

- ⑧「設定完了」の画面が表示されます。
『今は電子メールをダウンロードしない』というチェックボックスが
ございますので、今すぐにメールを受信しない場合は、チェックをします。




[完了]ボタンをクリックします。

- ⑨ 「インターネットアカウント」の画面に戻ります。
作成したメールアカウントを選択して、[プロパティ]をクリックします。



- ⑩ 「プロパティ」の画面が開きましたら、[詳細設定]タブを選択し、『サーバーのポート番号』の送信メール(SMTP)を587に設定します。



入力が終わりましたら、[適用]をクリックした後、[OK]をクリックします。

以上で、設定は完了です。
メールの送受信をお試ください。