



## <メールソフト新規設定方法(Windows メール)>

※ その他のメールソフトにつきましては、各メールソフトのヘルプ等をご参照ください。


- ① メニューバーの[ツール]から[アカウント]を選択します。



- ② 「インターネット アカウント」の画面が表示されますので、  
[追加]ボタンをクリックします。



- ③ 「アカウントの種類を選択」の画面が表示されます。  
『電子メールアカウント』を選択して、[次へ]をクリックします。



- ④「名前」の画面が表示されますので、『表示名』を入力します。  
『表示名』とは、メールを送信した際に、相手先に表示される名前です。  
日本語でも英数字でも登録可能です。



名前

電子メールを送信するときに、名前が【差出人】のフィールドに表示されます。表示する名前を入力してください。

④ 表示名(D):


例: Taro Chofu

[電子メール アカウントの情報について](#)

次へ(N) キャンセル

入力が終わりましたら、[次へ]をクリックします。

- ⑤ 「インターネット電子メールアドレス」の画面が表示されます。  
『電子メールアドレス』欄に、お客様がご利用されるメールアドレスを入力します。



インターネット電子メールアドレス

電子メールのアドレスは、他のユーザーがあなたに電子メールを送信するために使います。

⑤ 電子メール アドレス(E): お客様メールアドレス

例: t-chofu@microsoft.com

[電子メール アカウントの情報について](#)

次へ(N) キャンセル

入力が終わりましたら、[次へ]をクリックします。


- ⑥「電子メールサーバーのセットアップ」の画面が表示されますので、  
以下のように設定します。

受信メールサーバーの種類 : POP3

受信メールサーバー : mail.tsushin.ne.jp

送信メールサーバー名 : mail.tsushin.ne.jp

送信サーバーは認証が必要 : チェックを入れる



電子メールサーバーのセットアップ

⑥ 受信メールサーバーの種類(S)

POP3

受信メール (POP3 または IMAP) サーバー(I):

mail.tsushin.ne.jp

送信メール (SMTP) サーバー名(O):

mail.tsushin.ne.jp

送信サーバーは認証が必要(V)

[電子メールサーバーの情報について](#)

次へ(N) キャンセル

入力が終わりましたら、[次へ]をクリックします。

- ⑦「インターネットメールログオン」の画面が表示されますので、  
以下のように設定します。

ユーザー名：お客様がご利用されるメールアドレス  
パスワード：メールアドレスのパスワード  
パスワードを保存する：チェックを入れる

インターネットメール ログオン

インターネットサービス プロバイダから提供されたユーザー名およびパスワードを入力してください。

⑦ ユーザー名(A): お客様メールアドレス


パスワード(P): ●●●●●●

パスワードを保存する(W)

次へ(N) キャンセル

入力が終わりましたら、「次へ」をクリックします。


- ⑧ 「設定完了」の画面が表示されます。  
『今は電子メールをダウンロードしない』というチェックボックスが  
ございますので、今すぐにメールを受信しない場合は、チェックをします。




[完了]ボタンをクリックします。



- ⑨ 「インターネットアカウント」の画面に戻ります。  
作成したメールアカウントを選択して、[プロパティ]をクリックします。



- ⑩ 「プロパティ」の画面が開きましたら、[詳細設定]タブを選択し、『サーバーのポート番号』の送信メール(SMTP)を587に設定します。



※なお、同じメールアドレスをパソコン2台以上で受信する場合は、『サーバーにメッセージのコピーを置く』にチェックを入れます。

入力が終わりましたら、[適用]をクリックした後、[OK]をクリックします。

以上で、設定は完了です。  
メールの送受信をお試してください。