<メールソフト新規設定方法(Outlook Express)>

※ その他のメールソフトにつきましては、各メールソフトのヘルプ等をご参照ください。

① メニューバーの[ツール]から[アカウント]を選択します。



- 「インターネットアカウント」の画面が表示されます。
- ② [追加]ボタンをクリックし、
- ③ [メール]を選択します。

べて メール ニ	ュース ディレクトリ サービス	8	2	追加(<u>A</u>))	J →-µ <u>m</u>
アカウント	種類	接続		<u> 削那条(P)</u>	ニュース(№… ディレクトリ サービス(<u>№</u>
				ブロパティ(Ⴒ)	
				既定(L設定(D)	
			(インポートの	
			(エクスポート(E)	
				順番の設定(S)	

④「名前」の画面が表示されますので、『表示名』を入力します。
『表示名』とは、メールを送信した際に、相手先に表示される名前です。
日本語でも英数字でも登録可能です。

インターネット接続ウィザード			
名前			
電子メールを送信するときに、 ください。	名前が [送信者] のフィールドに表示されます。表示する名前を入力して		
④ 表示名①	お客様のお名前 例:Taro Chofu		
	< 戻る(B) 次へ(M) > キャンセル		

入力が終わりましたら、[次へ]をクリックします。

⑤「インターネット電子メールアドレス」の画面が表示されます。
『電子メールアドレス』欄に、お客様がご利用されるメールアドレスを
入力します。

インターネット接続ウィザード				
インターネット電子メール アドレ	ス			
電子メールのアドレスは、ほかの)ユーザーがあなたに電子メールを送信するために使います。			
(E): 電子メール アドレス(E):	お客様メールアドレス 例 : t-chofu@microsoft.com			
	< 戻る(B) 次へ(N)> キャンセル			

入力が終わりましたら、[次へ]をクリックします。

⑥「電子メールサーバー名」の画面が表示されますので、 以下のように設定します。

受信メールサーバーの種類: POP3

受信メールサーバー:お客様ドメイン名(設定通知書に記載されています) 送信メールサーバー:お客様ドメイン名(設定通知書に記載されています)

インターネット接続ウィザード	
電子メール サーバー名	
受信メール サーバーの種類(<u>S</u>)	POP3
受信メール (POP3、IMAP または HTTP) サーバー	- @:
お客様ドメイン名	-
SMTP サーバーは、電子メールを送信するときに使用 送信メール (SMTP) サーバー(<u>O</u>): 「お客様ドメインン名	用するサーバーです。
の谷塚ドクイノ石	
	< 戻る(B) 次へ(N)> キャンセル

入力が終わりましたら、[次へ]をクリックします。

⑦「インターネットメールログオン」の画面が表示されますので、以下のように設定します。

アカウント名:メールアドレスの@マークから左側 パスワード:メールアドレスのパスワード パスワードを保存する:チェックを入れる セキュリティで保護されたパスワード認証を使用する:チェックしない

インターネット接続ウィザード	
インターネット メール ログオン	×
インターネット サービス プロバイダから提供されたアカウント名およびパスワードを入力してください。 アカウント名(<u>A</u>):	
パスワード(P): メールアドレスのパスワード ✓パスワードを保存する(W) メールアカウンドにアクセスするときに、インターネットサービスプロバイダがセキュリティで保護されたパスワード	
こことのでは、「「「「「「「「「「「「「」」」」」、「「「「「「「「」」」」、「「「」」」、「「「」」」、「「「」」、「「」」、「「」」、「「」」、「「」、「」、	
〈戻る(B) 次へ(N) キャンt	tu)

入力が終わりましたら、「次へ」をクリックします。

⑧「設定完了」の画面が表示されます。

インターネット接続ウィザード	$\overline{\mathbf{X}}$
設定完了	1
セットアップを完了するのに必要な情報がすべて入力されまし これらの設定を保存するには、[完了] をクリックしてください。	<i>π</i>
[]	8東る個) 完了 キャンセル

[完了]ボタンをクリックすると、

「インターネット アカウント」の画面に戻ります。

⑨ 作成したメールアカウントを選択して、[プロパティ]をクリックします。

たて メール 二コ	レース ディレクトリ サービス		追加(A)
アカウント	種類	接続	削除(R)
Camailお客様ドメ	イン名 メール(既定)	使用可能な接続	9 70/?ティ®
			既定に設定(型)
			「インポート型
			エクスポート(正)
			順番小語空(5)

①「プロパティ」の画面が表示されましたら、[サーバー]タブを選択し、
『このサーバーは認証が必要』の欄にチェックをします。

Í	ار 🖓 🖥	iailお客様ドメイン名 のブ	'םא <i>ד</i> ר	? 🗙	
	全般 サーバー 接続 セキュリティ 詳細設定				
	サーバー情報				
	受信メール サーバーの種類(<u>M</u>): POP3				
		受信メール (POP3)(D):	お客様ドメイン名		
		送信メール (SMTP)(<u>U</u>):	お客様ドメイン名		
	3	き信メール サーバー			
		アカウント名(C):	メールアドレスの@マークから左側		
		パスワード(<u>P</u>):	*****		
			▼パスワードを保存する(₩)		
		□ セキュリティ(*1 未護された)*	(スリード記録止でロクオンする(型)		
		き信メール サーバー			
Q	U	図にのサーバーは認証が必要	₽(♡) 設定().		
			OK キャンセル 適用		

入力が終わりましたら、[設定]ボタンをクリックします。

送信メールサーバー」の画面が表示されますので、
『受信メールサーバーと同じ設定を使用する』を選択します。

Í	送信メール サーバー 🛛 😢 🔀
	ログオン情報
(10 ②受信メールサーバーと同じ設定を使用する(U)
	── ○次のアカウントとパスワードでログオンする(2)
	アカウント名(<u>C</u>):
	パスワード(<u>P</u>):
	✓ パスワードを保存する(W)
	セキュリティで(保護されたパスワード認証でログオンする(S)
	OK キャンセル

入力が終わりましたら、[OK]ボタンをクリックします。

① [詳細設定]タブを選択し、

『サーバーのポート番号』の送信メール(SMTP)を587に設定します。

😪 mail.お客様ドメイン名 のブロパティ 💦 🔹 👔 👔				
全般 サーバー 接続 セキュリティ 詳細設定 12				
サーバーのボート番号				
送信メール (SMTP) (Q): 587 既定値を使用(U)				
□このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要 @)				
受信メール (POP3) (D: 110				
□このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(©)				
サーバーのタイムアウト				
短い 🐨 長い 1分				
送信				
□ 次のサイズよりメッセージが大きい場合は分割する(B)				
60 🔅 KB				
配信				
□ サーバーにメッセージのコピーを置く(1)				
□ サーバーから削除する(R) 5 😂 日後				
□ 間川除済みアイテム]を空にしたら、サーバーから削除(M)				
OK キャンセル 適用(A)				

入力が終わりましたら、[適用]をクリックした後、[OK]をクリックします。

以上で、設定は完了です。 メールの送受信をお試しください。